

## امکانات مورد نیاز

این راهنما شامل آخرین اطلاعات در مورد نصب و استفاده از «پرنیان ۳» است. قبل از نصب ابتدا مطالب موجود در این سند را مطالعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت [www.parniansoft.net](http://www.parniansoft.net) مراجعه کنید.

### ویندوز:

- کامپیوتر پنتیوم ۳ به بالا
- حداقل ۲۵۶ مگابایت رم
- ویندوز ۲۰۰۰ و یا xp
- فری هند ۱۰ و یا MX
- کوارک اکسپرس ۵ و یا ۶
- ایلاستریاتور ۱۰
- فتوشاپ ۷ و یا CS
- ۱۱۰ مگابایت فضای خالی در درایوی که برنامه های فری هند ، فتوشاپ و ... نصب شده است.
- درگاه LPT و یا USB (با توجه به نوع قفل برنامه) برای نصب قفل.

### مکینتاش:

- کامپیوتر G3 به بالا
- حداقل ۱۲۸ مگابایت رم
- OS X نگارش 10.3.0 به بالا (برای امکانات کلاسیک 9.2 به بالا)
- فری هند ۱۰ و یا MX (فقط OS X)
- کوارک اکسپرس ۵ (MacOS 9) و یا ۶ (OS X)
- ایلاستریاتور ۱۰ (فقط OS X)
- فتوشاپ ۷ و یا CS
- ۱۰۰ مگابایت فضای خالی در درایوی که برنامه های فری هند ، فتوشاپ و ... نصب شده است.
- درگاه USB برای نصب قفل

## قبل از نصب

- قبل از نصب مطمئن شوید قفل پرینان بر روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
- در صورتی که از قفل USB پرینان استفاده می کنید قفل را به اولین درگاه USB کامپیوتر خود وصل کنید.
- قفل LPT را فقط در زمانی که کامپیوتر خاموش است نصب کنید.
- قبل از نصب نسخه جدید ابتدا نسخه های قدیمی پرینان را از روی کامپیوتر خود Uninstall کنید.
- در صورتی که «پرینان» را در ویندوز ۲۰۰۰ و یا xp نصب می کنید دقت کنید زبان پیش فرض ویندوز US English باشد.
- قبل از نصب پرینان مطمئن شوید برنامه های فری هند ، کوارک اکسپرس، پیچ میکر، ایلاستریتور، فتوشاپ بر روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
- مطمئن شوید کاربری که با آن کامپیوتر را اندازی کرده اید امکان نوشتن در شاخه های فری هند، فتوشاپ و شاخه Application (در ویندوز Program Files) را داشته باشد.

## راهنماهای پرینان ۳

- در صورتی که یک کاربر مبتدی در پرینان هستید ابتدا کتاب Parnian 3 Quick Start را مطالعه کنید.
- در صورتی که کاربر نگارش قبلی پرینان می باشید کتاب What's New In 3 را مطالعه کنید.
- اگر می خواهید با نکات فنی و جزئیات کار با پرینان آشنا شوید برای فتوشاپ راهنمای Parnian 3 for Photoshop ، برای فری هند راهنمای Parnian 3 for Freehand ، برای کوارک اکسپرس راهنمای Parnian 3 for QuarkXPress و برای پیچ میکر راهنمای Parnian 3 for PageMaker را مطالعه کنید.
- کتاب Parnian fonts sample فهرستی از خطوط پرینان به همراه متنهای نمونه تایپ شده با آنرا در اختیار شما قرار میدهد.
- برای رفع اشکال می توانید سؤال و جوابهای کتاب Q&A2004 را مطالعه کنید.

تمامی کتابهای پرینان بصورت PDF قابل چاپ در شاخه Books در فهرست اصلی سی دی قرار دارند

## رفع اشکال

برای رفع اشکال شما می توانید به یکی از سه روش زیر عمل کنید:

کتابهای پرنیان ۳ را مطالعه کنید.

از طریق صفحه پشتیبانی سایت [parniansoft.com](http://parniansoft.com) سؤال خود را مطرح کنید.

در ساعات اداری (۹ صبح تا ۴ بعداز ظهر) با تلفنهای ۸۳۱۴۷۹۵-۹۶ و یا ۵۶-۸۳۱۷۳۵۵ تماس بگیرید.

## شماره فعال کننده

در صورتی که شما کاربر پرنیان ۲ هستید برای استفاده از پرنیان ۳ نیاز به شماره فعال کننده خواهید داشت. برای دریافت این کد در صورتی که زمان ارتقاء رایگان شما به اتمام رسیده باشد ابتدا می بایست هزینه ارتقاء را به حساب شرکت واریز کرده سپس اقدام به دریافت کد فعال کننده بنمایید. برای دریافت کد فعال کننده به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

۱- به سایت [parniansoft.com](http://parniansoft.com) بخش Get Active Code مراجعه کنید و با وارد کردن شماره سریال قفل خود (XX-XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXX) شماره فعال کننده را دریافت کنید.

۲- با شماره تلفن ۸۳۱۴۷۹۵ روزهای شنبه تا چهارشنبه بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ بعد از ظهر تماس بگیرید (دریافت کد از طریق تلفن حداقل ۲۴ ساعت بطول خواهد انجامید).

توجه داشته باشید شماره فعال کننده فقط در صورتی که نرم افزار خود را ثبت کرده باشید برای شما قابل دسترس خواهد بود، برای ثبت نرم افزار خود به بخش Register سایت [parniansoft.com](http://parniansoft.com) مراجعه کنید.